Ô Ô Ô Ô République Algérienne Démocratique et Populaire Ô Ô Ô Ô

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



N^oRéf :.....

Centre Universitaire de Mila

Institut des sciences et de la technologie Département de Mathématiques et Informatique

Mémoire préparé En vue de l'obtention du diplôme de licence En:Informatique générale

Thème

Rèalisation d'un client ftp compatible au serveur Filezilla server (java)

Préparé par : Zenir Oussama Chaker Amine Chelihi Hassan

Encadré par: TALAI MERIEM

Année universitaire :2013/2014

Sommaíre

Introduction	aénérale	7
		•••••••

Chapitre 1 : Le protocole FTP

1. présentation de FTP	8
2. Types de connexions FTP	9
3. Étapes d'une connexion FTP	10
4. Les modes de FTP	11
4.1 MODE Actif	12
4.2 MODE passif	13
4.3Connexion FTP entre serveurs	14
5. Les commandes FTP externe (utilisateur)	15
6. Les commandes FTP interne	17
7. Les réponses FTP	22
8. paramètres de transfert des fichiers	23
9. conclusion	24

Chapitre 2 : Installation et configurationde fileZilla server

1.Présentation	26
2.Installation de FileZilla Server	26
3. Interface d'administration	28
4.Les paramètres généraux de FileZilla Server	30
4.1.General settings	31
4.1.1 General settings / Passive mode settings	
4.1.2 General settings / Security settings	33
4.1.3 General settings / Admin interface settings	34
4.1.4 General settings / Logging	36
4.1.5 General settings / GSS Settings	38
4.1.6 General settings / Speed Limits	38
4.1.7 General settings / Filetransfer compression	40
4.1.8 General settings / SSL/TLS settings	41
4.1.9 General settings / Autoban	43
5. La première connexion FTP	44

6. Configuration d'un serveur FTP	46
7. Sécurité des serveurs FTP	47
8.conclusion	47

Chapitre3 : Implèmentation de client ftp

1.Introduction	49
2. Environnement de développement	49
2.1 Moyen matériel	49
2.2 Moyen logiciel	49
3.Programmation du protocol FTP en JAVA	50
3.1 Socket et server Socket	50
3.1.1 Socket	50
3.1.2 Server Socket	50
3.2 Les flus d'entrée/sortie	50
3.2.1 les flux d'entrer	50
3.2.2 les flux de sortie	51
3.3 Fonctionement de client	51
4.Présentation de client FTP	52
4.1. Barre de menu	53
4. 2. Barre de connexion	53
4.3. Les panneaux	53
4.4 Le button connexion	54
4.5 Le button déconnexion	55
5. Les opération de client	56
5.1 Création de dossier	56
5.2 Téléchargement/Upload	57
5.2.1 Téléchargement	57
5.2.2 Upload	57
6. Conclusion	58
Conclusion generale	59

Liste des figures

Chapitre 1 : Leprotocol FTP

Figure 1 : Connexions de contrôle et de données pour le transfert FTP	80
Figure 2 :Enchaînement du mode actif de FTP	13
Figure 3 : Enchaînement du mode passif de FTP	14
Figure 4 : Model d'usage ftp (cas de 2 serveurs)	15

Chapitre 2 : Installation et configurationde filleZilla server

Figure 5 : l'icône FilleZilla26
Figure 6 : le menedemmarer27
Figure 7 : FilleZilla server FTP server28
Figure 8 : FilleZilla server FTP server28
Figure 9 :l' interface d' information de serveur28
Figure 10 : l' interface d' administration de serveur
Figure 11 : le menu détaillé29
Figure 12 : le menu server
Figure 13 : le menu edit30
Figure 14 : le menu edit 30
Figure 15 : FilleZilla server options31
Figure 16 : IP bindings 32
Figure 17 : IP filter
Figure 18: passive mode settings
Figure 19 : security settings
Figure 20 : admin interface settings35
Figure 21 :l'interface logging
Figure 22 :répertoire logs
Figure 23 :l'interface GCC Settings

Figure 24 : I' interface speed limits	39
Figure 25 :l'interfacefiletransfer compression	41
Figure 26 :l'interface SSL/TLS settings	.42
Figure 27 : l'interface generatecertificate	.43
Figure 28 : l'interface Autoban	.44
Figure 29 : l'interface d'administration du serveur FTP	45

Chapitre 3 : implémentation de client ftp

Figure 30 : interface client	53
Figure 31 : connexion au serveur	54
Figure 32 : message d'information	55
Figure 33 : déconnexion au serveur	55
Figure 34 : créer un dossier	56
Figure 35 : entrer le nom de dossier	56
Figure 36 : boite de dialogue	57
Figure 37 : envoyer le fichier	58

Introduction générale

L'Internet est aujourd'hui le premier réseau mondial accessible à tout type d'utilisateurs et d'entreprises. De même, les applications Internet sont très diverses et c'est précisément ce qui en fait sa force. Néanmoins, le World Wide Web est l'application la plus utilisée .C'est une technologie qui permet à partir d'un logiciel client appelé navigateur (ou browser) d'accéder facilement à des documents stockés sur un serveur connecté à l'internet

le modèle applicatif d'Internet et celui du client/serveur ,ou un programme client permet à un utilisateur de soumettre des requêtes à un serveur, de visualiser le résultat , le serveur étant un programme qui tourne sur un ordinateur dans le but de répondre à des requêtes de logiciel client qui tournent sur d'autres ordinateurs. Un document est l'unité fournie par le serveur en réponse à une requête du client .

Sur l'Internet, de nombreux fichiers peuvent être téléchargés, le moyen le plus sûre de téléporter des fichiers est d'utiliser FTPqui dérive des services partir du protocole TCP.Les données sont délivrées dans l'ordre de leur émission.

Notre projet consiste à la réalisation d'un client FTP compatible avec le serveur FileZilla Server qui permet de créer un serveur et la mise à disposition de fichier que ce soit sur un réseau local, un réseau d'entreprise ou sur Internet en accès libre ou privé pour effectuer l'émission entre le serveur (crée par FileZilla) et le client.

Pour la réalisation effective de ce client FTP, nous avons élaboré une étude théorique relative aux notions utilisés. Les chapitres de ce travail sont présentés selonle plan suivant :

Dans le premier chapitre on a donné un présentation généraledu protocole FTP .

Le deuxième chapitre présente le FileZilla server et les différentesétapes pour installer un serveur et configurer ensuite les paramètres généraux de se serveur.

Quant au dernier chapitre, il implémente un client FTP compatible avec FileZilla server.



1. Présentation de FTP

FTP (File Transfer Protocol) ou protocole de transfert de fichiers, est un protocole de communication qui opère au niveau de la couche application du modèle OSI. Il définit la façon selon laquelle des données doivent être échangées sur un réseau TCP /IP.

Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers.

FTP obéit au modèle client-serveur : Le serveur est un ordinateur sur lequel fonctionne un logiciel lui-même appelé serveur FTP, qui rend publique une arborescence de fichiers similaire à un system de fichiers WINDOWS. Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel client FTP à travers son interface graphique ou via des lignes de commande qu'il identifie.

L'évolution du protocole FTP, comme tout autre protocole utilisé sur Internet, passe par des publications sous forme de RFC (Request For Comments). Les RFCs sont un ensemble de documents de référence auprès de la Communauté Internet et qui décrivent, spécifient, aident à l'implémentation, standardisent et débattent de la majorité des normes, standards, technologies et protocoles liés à Internet et aux réseaux en général.

FTP est issu de la RFC 114 créée le 16 avril 1971. Cette spécification fut remplacée par la RFC 765 en juin 1980. Elle fut elle-même rendue obsolète par la RFC 959 en octobre 1985, version finale de la spécification. Plusieurs RFC viennent compléter cette spécification, comme la RFC 2228 de juin 1997 pour l'ajout d'extensions de sécurité ou la RFC 2428 de septembre 1998 qui ajoute la prise en charge du protocole IPv6 et définit un nouveau type de mode passif.

L'utilisation du protocole FTP assure :

- un partage de fichiers entre machines distantes
- une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clients et serveur
- un transfert des données de manière efficace sans altérer les fichiers ou perdre des informations

2. Types de connexions FTP

Par convention, deux ports sont attribués (wellknown ports) pour les connexions FTP : le port 21 pour la transmission des commandes et le port 20 pour le transfert des données (du coté du serveur).

En effet, lors d'une transmission via FTP, deux canaux de transmission sont ouverts :

- Un canal pour les commandes (canal de contrôle)
 - Un canal pour les données



Figure 1 : Connexions de contrôle et de données pour le transfert FTP [1]

Pour gérer ces deux types de connexion, le client comme le serveur dispose de deux processus différents (Figure 1) :

• Le DTP (Data Transfer Process) est le processus chargé d'établir la connexion et de gérer le canal de données. Le DTP côté serveur est appelé SERVER-DTP, le DTP côté client est appelé USER-DTP

• Le PI (Protocol Interpreter) est l'interpréteur de protocole permettant de commander le DTP à l'aide des commandes transmises sur le canal de contrôle. Il est différent sur le client et sur le serveur :

Le SERVER-PI est chargé d'écouter les commandes provenant d'un USER-PI sur le canal de contrôle sur un port donné, d'établir la connexion pour le canal de contrôle, de recevoir sur celui-ci les commandes FTP du USER-PI, d'y répondre et de piloter le SERVER-DTP

Quant au USER-PI, il est chargé d'établir la connexion avec le serveur FTP, d'envoyer les commandes FTP, de recevoir les réponses du SERVER-PI et de contrôler le USER-DTP si besoin.

3. Étapes d'une connexion FTP

Comme pour tout autre protocole, il y a trois étapes principales pour définir une bonne session entre un utilisateur et le serveur, à savoir :

- Établissement de la connexion
- Transfert des données
- Déconnexion de la session

Nous explorons ces étapes à travers les commandes manipulées par FTP. Cependant, dans l'étape de transfert des données nous ne détaillons que l'authentification du client auprès du serveur puisque le transfert des données s'opère au niveau de la connexion de données selon deux modes détaillés dans la section suivante.

Num	Source ad	Port	Destination ad	Port	Flags	Long	Données
1	192.168.0.204	1387	195.98.246.30	21	SYN	0	Requête client connexion TCP 21
2	195.98.246.30	21	192.168.0.204	1387	ACK SYN	0	Serveur Ok
3	192.168.0.204	1387	195.98.246.30	21	ACK	0	Client Ok

Étape 1 : Établissement de la connexion à la demande du client

Le client envoie un paquet SYN, le serveur répond par SYN/ACK et le client confirme par ACK. Ceci est une séquence très classique d'établissement de connexion TCP. Ensuite le serveur envoie ou non une bannière d'accueil ; cela dépend de la configuration du serveur. Tout ceci se passe sur le port de contrôle FTP (TCP 21).

Étape 2 : Transfert des données

Num	Source ad	Port	Destination ad	Port	Flags	Long	Données
5	192.168.0.204	1387	195.98.246.30	21	ACK PUSH	16	Client commande USER
6	195.98.246.30	21	192.168.0.204	1387	ACK PUSH	70	Serveur accepte client

7	192.168.0.204	1387	195.98.246.30	21	ACK PUSH	5	Client commande PWD
8	195.98.246.30	21	192.168.0.204	387	ACK PUSH	34	Serveur donne répertoire accueil

Le client envoie la commande USER (paquet 5) avec son nom de connexion, ou anonymous pour une connexion anonyme (ce qui est le cas dans cet exemple). Le serveur répond tout de suite (paquet 6), car il accepte la commande USER seule. D'autres serveurs requièrent l'envoi d'un mot de passe après la commande USER même pour le compte anonyme. Simplement, le mot de passe envoyé n'a pas d'importance. Tout est une question de configuration et de type de serveur. Ici le client envoie tout de même la commande mot de passe (paquet 7) et le serveur répond en indiquant quel est le répertoire courant (paquet 8)

Etape 3 : Quitter la session FTP

La session FTP se termine avec la commande QUIT (paquet 46) suivie des paquets de fin de connexion TCP sur le port de contrôle FTP (TCP 21).

46	192.168.0.204	1387	195.98.246.30	21	ACK PUSH	6	Client requête QUIT
47	195.98.246.30	21	192.168.0.204	1387	ACK PUSH	99	Serveur Ok 221-Goodby e. You uploaded 0 and downloaded 1 kbytes221 Logout - CPU time spent: 0.00 seconds

4. Les modes de FTP

FTP présente deux modes de transfert différent selon qui des clients ou serveur qui initie le transfert des données. Il s'agit d'un FTP en mode actif ou en mode passif.

4.1 Mode ACTIF

Historiquement, le mode actif du protocole FTP est le premier à avoir existé. Il n'y avait pas encore de distinction entre les deux modes puisque c'était le seul à être utilisé. C'est à l'apparition du FTP dit "passif" que le mode historique a été nommé "actif" par opposition.

Dans ce mode, le client initie (comme pour toute connexion dans une architecture client/serveur) la connexion sur le serveur FTP (port 21) en partant lui même d'un port N > 1024. Le client se met alors à écouter sur le port N+1 et transmet ce port au serveur FTP en utilisant la commande PORT. Cette commande se présente comme suit : PORT n1,n2,n 3,n4,p1,p2 dans laquelle n1,n2,n3,n4 représentent les quatre octets de l'adresse IP, et (p1*256+p2) représente le port de

la deuxième connexion. Le serveur peut alors se connecter sur ce dernier en partant de son port local de données (port 20).

Ainsi, le fonctionnement de FTP du coté du serveur est vu comme suit :

- Il utilise deux ports : le 1^{er} port pour les commandes et contrôles divers (TCP 21). Le 2^{ème} port FTP-DATA pour le transfert des données proprement dites (TCP 20)
- Le serveur FTP écoute sur le port 21 ; l'initiative de la connexion est au client (terminologie C/S) ;
- Le serveur FTP répond depuis son port 21 vers le port client N > 1024 (connexion de contrôle);
- Le serveur FTP initie la connexion de données depuis son port 20 vers le port client N+1.





4.2 Mode PASSIF

Le fait que sur la connexion de données se soit le serveur qui ait l'initiative, rend le mode actif incompatible avec toutes les organisations qui se protègent (leurs utilisateurs) derrière un firewall. En effet, ce dernier n'autorise le trafic entrant qu'en tant qu'il est réponse à des connexions initiées depuis l'intérieur de l'organisation. Le mode FTP passif représente une solution à ce problème. Dans ce mode, le client prend l'initiative sur les deux types de connexions (contrôle et données), ce qui résout le problème lié aux firewalls. A l'ouverture de la connexion FTP le client sélectionne deux ports non privilégiés (N > 1024 et N+1), le premier est utilisé pour la connexion de contrôle (vers le port 21 du serveur FTP), et au lieu d'utiliser la commande **PORT**, le client envoi la commande **PASV**. Le serveur sélectionne alors un port non privilégié (P > 1024) et en informe le client, ce dernier initie alors la deuxième connexion (de données) depuis son port N+1 vers le port P du serveur.

Du point de vue du serveur FTP, le mode passif suit la séquence suivante :

- Le serveur FTP écoute sur le port 21 ; l'initiative de la connexion est au client (terminologie C/S) ;
- Le serveur FTP répond depuis son port 21 vers le port client N > 1024 (connexion de contrôle);
- Le serveur FTP accepte les ouvertures de connexions (de données) depuis le port N+1 du client vers un port P > 1024;
- Le serveur FTP répond depuis son port P > 1024 vers le port N+1 du client.



→→→ Sens d'ouverture de connexion

Figure 3: Enchaînement du mode passif de FTP [2]

4.3 Connexion FTP entre serveurs

Il est important de remarquer que, les ports de contrôle et de données étant des canaux séparés, il est possible d'envoyer les commandes à partir d'une machine et de recevoir les données sur une autre. Ainsi, il est par exemple possible de transférer des données entre deux serveurs FTP en passant par un client pour envoyer les instructions de contrôle et en transférant les informations entre deux processus serveurs connectés sur le bon port.



Figure 4 : Model d'usage FTP (cas de 2 serveurs) [3]

Dans cette configuration, le protocole impose que les canaux de contrôle restent ouverts pendant tout le transfert de données. Ainsi un serveur peut arrêter une transmission si le canal de contrôle est coupé lors de la transmission.

5. Les commandes FTP (utilisateur)

Pour accéder au serveur FTP, l'utilisateur sur son poste client, sous Windows comme sous Linux, saisie la ligne de commande suivante :

ftpadresse_du_serveur dans une console.

Ou dans les interfaces graphique, comme les navigateurs Web, la forme usuelle est utilisée, à savoir : ftp://adresse_du_serveur.

Une fois connecté, l'utilisateur utilise six commandes/fonctions de base, communes à tous les programmes FTP. Il s'agit de : OPEN, CLOSE, CD, DIR, GET, PUT.

Mais il existe d'autre commandes comme : use, mget, mput, delete, mkdir, rename.

La commande	Description
OPEN	La première opération est d'ouvrir (OPEN) un canal de communication

	entre votre ordinateur et le serveur FTP désigné. Exemple
	open 87.123.56.92 5000 (5000 représente le numéro de port) 87.123.56.92 5000 (5000 représente le numéro de port)
CLOSE	Cette commande indique simplement à l'ordinateur éloigné que vous avez terminé et que vous désirez couper le canal de communication.
CD	Commande de changement de répertoire. Comme la plupart des ordinateurs, les serveurs FTP et leur contenu sont conservés dans des répertoires. La commande CD offre le moyen de naviguer dans ces répertoires.
DIR	Cette commande fonctionne de la même manière que dans la version MSDOS. Elle permet d'obtenir la liste du répertoire actuellement sélectionné.
GET	C'est la commande utilisé pour extraire un fichier de l'ordinateur éloigné et le stocker dans votre propre ordinateur. Certains programmes FTP avec fenêtres permettent d'utiliser une commande « GET » implicite en permettant de cliquer-traîner un fichier d'une fenêtre à l'autre. D'autres programmes FTP exigent de taper la commande directement.
	Exemple :
	get stuff.txt get /pub/c/programs.obsolete/stuff.txt
	Il est important de noter que le fichier sera conservé dans le répertoire actuel, quel qu'il soit. C'est pourquoi, l'idéal est de lancer le programme FTP à partir d'un répertoire de téléchargement. Il est également possible de naviguer à travers une interface graphique, entre les répertoires locaux comme pour le gestionnaire de fichiers.
PUT	Commande inverse de « GET », cette commande permet d'envoyer un ou plusieurs fichiers de ordinateur vers un ordinateur éloigné. Cette commande nécessite d'avoir au préalable la permission du propriétaire du système avant de transférer les fichiers

QUIT	cette commande ferme la connexion de contrôle avec le serveur FTP et permet de sortir de l'application du client FTP.
Use	Utiliser la commande « use » seule pour afficher la liste des commandes ou ajouter le -? comme indicateur avec n'importe quelle commande pour obtenir de l'aide sur la syntaxe et l'utilisation de la commande * mget - permet le téléchargement de fichiers multiples – cette commande et celles qui précèdent peuvent être exécutées avec des permissions de lecture
Mput	Permet de télécharger plusieurs fichiers
Delete	Utilisé sous la forme delete <nom de="" fichier=""> pour supprimer un répertoire</nom>
Mkdir	utilisé sous la forme mkdir <nom du="" répertoire=""> pour ajouter un répertoire</nom>
Rename	utilisé sous la forme rename <vieux de="" fichier="" nom=""> pour renommer un répertoire</vieux>

6.LescommandesFTPinterne

On distingue trois types de commandes FTP :

- Les commandes de contrôle d'accès ce sont des commandes du system pour vérifier l'accès d'un utilisateur
- Les commandes du paramétrage de transfert
- Les commandes de service FTP

Commande de contrôle d'accès

Commande Description

USER	Chaîne de caractères permettant d'identifier l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur est nécessaire pour établir une communication sur le canal de données
PASS	Chaîne de caractères spécifiant le mot de passe de l'utilisateur. Cette commande doit être immédiatement précédée de la commande <i>USER</i> . Il revient au client de masquer l'affichage de cette commande pour des raisons de sécurité
ACCT	Chaîne de caractères représentant le compte (account) de l'utilisateur. Cette commande n'est généralement pas nécessaire. Lors de la réponse à l'acceptation du mot de passe, si la réponse est 230 cette phase n'est pas nécessaire, si la réponse est 332, elle l'est
CWD	Change Working Directory : cette commande permet de changer le répertoire courant. Cette commande nécessite le chemin d'accès au répertoire à atteindre comme argument
CDUP	Change to Parent Directory: cette commande permet de remonter au répertoire parent. Elle a été introduite pour remédier aux problèmes de nommage de répertoire parent selon les système (généralement "")
SMNT	Structure Mount :
REIN	Reinitialize :
QUIT	Commande permettant de terminer la session en cours. Le serveur attend de finir le transfert en cours le cas échéant, puis de fournir une réponse avant de fermer la connexion

Commande de paramètres de transfert			
Commande	Description		
PORT	Chaîne de caractères permettant de préciser le numéro de port à utiliser		
PASV	Commande permettant d'indiquer au serveur DTP de se mettre en attente une connexion sur un port spécifique choisi aléatoirement parmi les ports disponibles. La réponse à cette commande est l'adresse IP de la machine et le port.		

TYPE	Cette commande permet de préciser le type de format dans lequel les données seront envoyées
STRU	Caractère Telnet précisant la structure du fichier (F pour <i>File</i> , R pour <i>Record</i> , P pour <i>Page</i>)
MODE	Caractère Telnet précisant le mode de transfert des données (S pour <i>Stream</i> , B pour <i>Block</i> , C pour <i>Compressed</i>)

Commande de service FTP

Commande	Description
RETR	Cette commande (<i>RETRIEVE</i>) demande au serveur DTP une copie du fichier dont le chemin d'accès est passé en paramètre.
STOR	Cette commande (<i>store</i>) demande au serveur DTP d'accepter les données envoyées sur le canal de données et de les stocker dans le fichier portant le nom passé en paramètre. Si le fichier n'existe pas, le serveur le crée, sinon il l'écrase
STOU	Cette commande est identique à la précédente, si ce n'est qu'elle demande au serveur de créer un fichier dont le nom est unique. Le nom du fichier est retourné dans la réponse
APPE	Grâce à cette commande (<i>append</i>) les données envoyées sont concaténées dans le fichier portant le nom passé en paramètre s'il existe déjà, dans le cas contraire il est créé
ALLO	Cette commande (<i>allocate</i>) demande au serveur de prévoir un espace de stockage suffisant pour contenir le fichier dont le nom est passé en argument.
REST	Cette commande (<i>restart</i>) permet de reprendre un transfert là où il s'était arrêté. Pour cela cette commande envoie en paramètre le marqueur représentant la position dans le fichier à laquelle le transfert avait été interrompu. Cette commande doit être immédiatement suivie d'une commande de transfert.
RNFR	Cette commande (<i>renamefrom</i>) permet de renommer un fichier. Elle indique en paramètre le nom du fichier à renommer et doit être immédiatement suivie de la

commande RNTO

- RNTO Cette commande (*rename to*) permet de renommer un fichier. Elle indique en paramètre le nom du fichier à renommer et doit être immédiatement précédée de la commande *RNFR*
- ABOR Cette commande (*abort*) indique au serveur DTP d'abandonner tous les transferts associés à la commande précédente. Si aucune connexion de données n'est ouverte, le serveur DTP ne fait rien, sinon il la ferme. Le canal de contrôle reste par contre ouvert.
- DELE Cette commande (*delete*) permet de supprimer le fichier dont le nom est passé en paramètre. Cette commande est irrémédiable, seule une confirmation au niveau du client peut être faite.
- RMD Cette commande (*remove directory*) permet de supprimer un répertoire. Elle indique en paramètre le nom du répertoire à supprimer
- MKD Cette commande (*make directory*) permet de créer un répertoire. Elle indique en paramètre le nom du répertoire à créer
- PWD Cette commande (*printworking directory*) permet de renvoyer le chemin complet du répertoire courant
- LIST Cette commande permet de renvoyer la liste des fichiers et répertoires présents dans le répertoire courant. Cette liste est envoyée sur le DTP passif. Il est possible de passer en paramètre de cette commande un nom de répertoire, le serveur DTP enverra la liste des fichiers dans le répertoire passé en paramètre
- NLST Cette commande (*name liste*) permet d'envoyer la liste des fichiers et répertoires dans le répertoire courant
- SITE Cette commande (*site parameters*) permet au serveur de proposer des services spécifiques, non définis dans le protocole FTP
- SYST Cette commande (*system*) permet d'envoyer des informations sur le serveur distant
- STAT Cette commande (*status*) permet d'émettre l'état du serveur, par exemple pour connaître la progression d'un transfert en cours. Cette commande accepte en argument un chemin d'accès, elle retourne alors les mêmes informations que LIST

	mais sur le canal de contrôle
HELP	Cette commande permet de connaître l'ensemble des commandes comprises par le serveur. Les informations sont retournées sur le canal de contrôle
NOOP	Cette commande (<i>no operations</i>) sert uniquement à obtenir une commande OK du serveur. Elle peut servir uniquement pour ne pas être déconnecté après un temps d'inactivité trop élevé

Exemples

1

C:\>ftp -d 62.114.95.161

Connected to 62.114.95.161.

220 Serv-U FTP Server v4.0 for WinSockready...

User (62.114.95.161:(none)): tt

---> USER tt

331 User nameokay, needpassword.

Password:

---> PASS tt

230 User logged in, proceed.

ftp>dir

---> PORT 212,93,164,155,6,65

200 PORT Command successful.

---> LIST

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

drw-rw-rw- 1 user group 0 Jan 1 06:31. drw-rw-rw- 1 user group 0 Jan 1 06:31. -rw-rw-rw- 1 user group 28827 Oct 1 1994 BOOKMARK.HTM drw-rw-rw- 1 user 0 Jan 17 20:17 Fav group 0 Jan 1 06:31 Hacking drw-rw-rw- 1 user group -r--r-- 1 user group 38912 Oct 17 1994Scrap.shs 226 Transfer complete. ftp: 376 bytes received in 0.12Seconds 3.11Kbytes/sec. ftp> bye ---> QUIT 221 Goodbye! ******

2

pass in quick on \$int_if proto tcp to port 21 divert-to 127.0.0.1 port 8021

3					
pass in on a	\$ext_if pi	roto tcp to port	> 49151		
ftpproxy_fla	ags="-R 1	I0.10.10.1 -р 2	1 -b 192.168.0.1"		
5	•••••				
ext_ip ftp_ip			= =		"192.168.0.1" "10.10.10.1"
match	out	on	<pre>\$ext_ifinetfrom</pre>	\$int_ifnat-to	(\$ext_if)
anchor pass in pass out or 6	on \$int_ifin	\$ext_ifinet et proto tcp to	proto tcp \$ftp_ip port 21 use	to \$ext_ip r proxy	"ftp-proxy/*" port 21
match anchor pass in divert-to anchor "tftp	out quick o-proxy/*"	on on \$int_ifin 127.	\$ext_iffrom et proto udpfroi 0.0.1	\$int_ifnat-to m \$int_if to port	(\$ext_if) "tftp-proxy/*" port tftp \ 6969
7					
127.0.0.1:6 8	969 dgra	amudpwaitroot	/usr/libexec/tftp-pro	xy tftp-proxy	
List 226 Transfe	er comple	ete			/

Remarque

* verbose - cette commande peut être utilisée pour activer ou désactiver l'affichage de tous les messages reçus d'un serveur FTP. Le mode verbose est actif par défaut.

* system - cette commande peut être utilisée pour afficher le répertoire o/system du serveur FTP.

7. Les réponses FTP

Les réponses FTP permettent d'assurer la synchronisation entre client et serveur FTP. Ainsi à chaque commande envoyée par le client, le serveur effectuera éventuellement une action et renverra systématiquement une réponse.

Les réponses sont constituées d'un code à 3 chiffres indiquant la façon suivant laquelle la commande envoyée par le client a été traitée. Toutefois, ce code à 3 chiffres étant difficilement lisible par un humain, il est accompagné d'un texte (chaîne de caractères Telnet séparée du code numérique par un espace).

Les codes de réponse sont constitués de 3 chiffres dont voici les significations :

- Le premier chiffre indique le statut de la réponse (succès ou échec)
- Le second chiffre indique ce à quoi la réponse fait référence
- Le troisième chiffre donne une signification plus spécifique (relative à chaque deuxième chiffre)

Premier chiffre				
Chiffre	Signification	Description		
1yz	Réponse préliminaire positive	L'action demandée est en cours de réalisation, une seconde réponse doit être obtenue avant d'envoyer une deuxième commande		
2 yz	Réponse positive de réalisation	L'action demandée a été réalisée, une nouvelle commande peut être envoyée		
3 yz	Réponse intermédiaire positive	L'action demandée est temporairement suspendue. Des informations supplémentaires sont attendues de la part du client		
4 yz	Réponse négative de réalisation	L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a temporairement pas été acceptée. Le client est prié de réessayer ultérieurement		
5 yz	Réponse négative permanente	L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a pas été acceptée. Le client est prié de formuler une requête différente		

Second chiffre

Chiffre	Signification	Description
x 0 z	Syntaxe	L'action possède une erreur de syntaxe, ou bien il s'agit d'une commande non comprise par le serveur
x 1 z	Information	Il s'agit d'une réponse renvoyant des informations (par exemple pour une réponse à une commande STAT)
x 2 z	Connexions	La réponse concerne le canal de données
x 3 z	Authentification et comptes	La réponse concerne le login (USER/PASS) ou la demande de changement de compte (CPT)
x 4 z	Non utilisé par le protocole FTP	
x 5 z	Système de fichiers	La réponse concerne le système de fichiers distant

8. paramètres de transfert des fichiers

La spécification du protocole FTP fournie de nombreux choix dans la façon de transférer et de stocker les fichiers. Essentiellement, le choix peut se faire dans un espace à 4 dimensions :

- 1. Le type de fichier :
 - a) ASCII ...
 - b) EBCDIC ...
 - c) binaire ...
 - d) local ...
- 2. Le format de contrôle (limité aux types de fichier ASCII et EBCDIC) :
 - a) Nonprint
 - b) Contrôle de format TELNET
 - c) Contrôle de transport FORTRAN
- 3. La structure :
 - a) Structure de fichier
 - b) Structure d'enregistrement
 - c) Structure de page

- 4. Le mode de transmission (spécifiant comme le fichier est transférer sur la connexion de données) :
 - a) Mode flux [stream mode]
 - b) b. Mode bloc [block mode]
 - c) Mode compressé [compressed mode]

9. conclusion

Dans ce chapitre, nous avons représenté le protocole FTP, avec son fonctionnement, les commandes et les réponses pour établir la connexion entre le utilisateur et le serveur ce qui nous a permis de distinguer deux modes de fonctionnement importants en FTP qui sont le mode actif et le mode passif à travers des canaux de contrôle et de données.

Chapitre 2

Installation et configurationde filleZilla server

Ce chapitre est élaboré a partir de [4]

1. Présentation

Il existe de nombreux logiciels de serveurs FTP disponibles pour windows et les autres systèmes d'exploitation. Nous avons choisi un serveur FTP nommé Filezilla serveur. Filezilla serveur est un logiciel libre, souvent mise à jour, simple d'emploi et très complet. Son installation est parfaitement simple et classique pour un logiciel windows.

2. Installation de FileZilla Server

Tout d'abord, on récupère le fichier d'installation sur le site officiel :

https://filezilla-project.org/download.php?type=server

Une fois téléchargé, on passe à l'installation du logiciel.



Figure 5 : l'icône FilleZilla

En premier lieu, la licence d'utilisation s'affiche une interface graphique. On clique sur le bouton I Agree. Par défaut, l'installation se fait en Standard, on peut éventuellement, faire une installation complète (Full), installer uniquement le service (Service only), l'interface uniquement (Interface only) ou l'installation personnalisée (Custom).

Dans le cas présent, on va faire une installation standard puis on clique sur le bouton Next. Le répertoire d'installation par défaut (sur un windows 7 en 64 bits) :

On clique sur le bouton Next

Par défaut, l'installation du service ainsi que le démarrage du service au démarrage de Windows. La deuxième option disponible est l'installation du service mais avec un démarrage manuel. La troisième option n'installe pas de service, par contre le serveur démarre automatique.

Dans le cas présent, on choisit l'option n°2 (installation du service et démarrage manuel).

On peut éventuellement décocher le démarrage du serveur après l'installation (Start Server after setup completes). Le port par défaut (14147) pour l'interface d'administration du serveur FTP peut être personnalisé. Une fois les options définies, on clique sur le bouton Next.

Ceci concerne le démarrage de l'interface d'administration. L'option par défaut démarre lorsque n'importe quel utilisateur se connecte à une session, la deuxième option permet de démarrer l'interface d'administration si seulement c'est l'utilisateur courant qui se connecte à la machine. La troisième option permet de démarrer l'interface d'administrateur manuellement.

Dans le cas présent, nous sélectionnons la troisième option (Start manually) puis on clique sur le bouton Install.

On peut décocher l'option Start Interface after setup completes si l'on souhaite ou non démarrer l'interface d'administration et cliquer sur le bouton Install pour démarrer l'installation du logiciel.

Une fois l'installation terminée, on clique sur le bouton Close.

Si l'installation s'est bien déroulée, on doit avoir le programme **FileZilla Server** dans le menu demarrer.



Figure 6 : le menu démarrer

Pour démarrer le serveur FTP, on clique **Start FileZilla Server** en faisant un clic droit « **Exécuter en tant qu'administrateur** » sinon le service ne démarrera pas.

Pour arrêter le serveur FTP, on clique sur **Stop FileZilla Server** en faisant un clic droit « **Exécuter en tant qu'administrateur** » sinon le service ne s'arrêtera pas.

Pour lancer l'interface d'administration, on clique sur FileZilla Server Interface

Pour vérifier si le service **FileZilla Server** est démarré, on va dans le menu **Gérer** (on clic droit sur **Ordinateur**) :

Ensuite, on va dans Services et Applications puis Services :

Normalement, on trouve dans la liste le service **FileZilla Server FTP server** : Le service présente un état **Démarré**, c'est-à-dire que le service FTP est lancé.



Figure 7 : FilleZilla server FTP server

Si le service n'est pas démarré, cela se présente comme ci-dessous :

😘 FileZilla Server FTP server	Manuel	Système local



On peut accéder également aux services en tapant **services.msc**dans le menu rechercher les programmes et fichiers.

3. Interface d'administration

On clique sur FileZilla Server Interface dans le menu Démarrer,

Dans le cas présent, nous avons l'adresse du serveur (**Server Address**), le port d'administration (**14147** par défaut) ainsi que le mot de passe administrateur (**Administration password**, par défaut, il n'est pas défini).

Connect to Server	X	
Server Address:	Port:	
127.0.0.1	14147	
Administration password:		
Always connect to this server		
OK Cancel		

Figure 9 :l'interface d'information de serveur

Alwaysconnect to this server permet de se connecter toujours à ce serveur.

On clique ok

La fenêtre suivante s'affiche, elle présente les éléments d'interface suivants :

- Le menu de l'interface d'administration :

- La barre des icônes qui donne l'accès aux différentes fonctions du serveur FTP
- un message d'accueil



Figure 10 : l'interface d' administration de serveur

Active/désactive (Online / Offline) le serveur FTP.

Lock le serveur FTP (Aucune connexion rentrante n'est acceptée).

- Paramètres du serveur FTP.
- Gestion des utilisateurs.
- Gestions des groupes.

Affiche les informations concernant l'auteur du logiciel.

L'accès aux différentes fonctions peut se faire **soit via les icônes** vu précédemment **soit par les menus détaillés** ci-dessous.

File	Server Edit ?	
	Connect to server	
	Disconnect	
	Quit	

Figure 11 : le menu détaillé

Le menu File propose les options suivantes :

Connect to server :permet de se connecter au serveur que l'on souhaite administrer.

Disconnect :permet de se déconnecter du serveur que l'on administre.

Quit :permet de quitter l'interface d'administration.

Le menu Server propose les options suivantes :

Active :permet de d'activer ou de désactiver (online/offline) le serveur FTP depuis l'interface d'administration. Un message demande confirmation de l'administrateur pour mettre le serveur FTP hors ligne (**offline**) :

Lock :permet de ne plus accepter de connexion entrante sur le serveur FTP (suite à un message de confirmation).

<u>S</u> en	/er) <u>E</u> dit	2
✓ Active		
Lock		

Figure 12 : le menu server

Le menu Edit propose les options suivantes :

Settings permet de définir les différents paramétrages.

Userspermet de gérer les utilisateurs.

Groups permet de gérer les groupes d'utilisateurs.

Edit) ?
	Settings
	Users
	Groups

Figure 13 : le menu edit

4.Les paramètre généraux de FileZilla Server

Revenons sur le menu **Edit** qui permet de définir les paramétrages (**Settings**), les utilisateurs (**Users**) et les groupes (**Groups**) d'utilisateurs.

Edit	?	
	Settings	
	Users	1
	Groups	

Figure 14 : le menu edit

Tout d'abord, nous allons voir l'option Settings puis General settings :

FileZilla Server Options			×
	General settings		FileZilla Server
Welcome mess:	Connection settings Listen on these ports: Max. number of users: Performance settings Number of Threads:	21 0 2	List of ports between 1 and 65535. (0 for unlimited users) This value should be a multiple of the number of processors installed on your system. Increase this value if your server is under heavy load.
Autoban	Timeout settings		
	Connections timeout:	120	in seconds (1-9999, 0 for no timeout).
ОК	No Transfer timeout:	120	in seconds (600-9999, 0 for no timeout). This value specifies the time a user has to initiate a file transfer.
Cancel	Login timeout:	60	in seconds (1-9999, 0 for no timeout). This value specifies the time in which a new user has to login.



Listen on these ports : port d'écoute du serveur FTP (21 par défaut).

Max. number of users: 0 pour un nombre illimité d'utilisateur connecté.

Number of Threards: permet de régler le nombre de processus utilisé par le serveur FTP.

Connections timeout : laps de temps avant une déconnexion si pas d'action (**120** par défaut).

No Transfert timeout : laps de temps avant une déconnexion quand il n'y a pas de transfert de fichier (**120** par défaut).

Login timeout : laps de temps pour effectuer la connexion au serveur FTP (**60** par défaut).

4.1.General settings

-IP bindings

Cette option permet de définir l'IP qui est utilisée par le serveur FTP pour fonctionner. Par défaut , le serveur écoute sur toutes les IP assignées à une ou plusieurs cartes réseaux installées sur la machine. Cette configuration est représentée par le symbole : *

* : iplocalhost (127.0.0.1) et ip réseau local (exemple : 192.168.1.2)

FileZilla Server Options		×
General settings Welcome messi IP bindings IP Filter Passive mode settir Security settings Miscellaneous Admin Interface sett Logging GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings Miscellaneous Autoban OK Cancel	IP bindings Bind the server to the following IP addresses: 1 Use * to bind to all addresses.	FileZilla Server



-IPFilter

Cette option permet d'autoriser ou de refuser des adresses IP sur le serveur FTP.



Figure 17 : IP filter

La partie du haut permet d'interdire une IP et la partie du bas permet d'autoriser uneIP à se connecter au FTP. On peut autoriser ou d'interdire soit une IP distincte soit un bloc d'IP.

4.1.1General settings / Passive mode settings

Cette rubrique permet de définir la plage pour les ports PASV (on coche l'option **Use custom port range**) qui seront utiliser par le serveur FTP. *La commande PASV indique au serveur qu'il doit attendre passivement la connexion en écoutant un port TCP*

FileZilla Server Options		×
General settings Welcome messi IP bindings IP Filter Passive mode settin Security cattions	Passive mode settings Use custom port range: 0 - 0 IPv4 specific 0 - 0	FileZilla Server
Security seturings Miscellaneous Admin Interface set Logging GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings Autoban III	External Server IP Address for passive mode transfers: Default Use the following IP: You can also enter hostnames Retrieve external IP address from: http://ip.filezilla-project.org/ip.php	Use custom PASV settings if you are operating the server from behind a NAT router or a firewall. In that case, the IP address of the server is not accessible from outside of the router, so you should fill in the correct address here. Use the port range to limit the number of ports that will need to be forwarded through the router.
OK OK Cancel		

Figure 18: passive mode settings

IPv4 specificpermet de définir la façon dont on récupère l'**IP externe** de la connexion internet utilisée pour le **PASV**.

Default : l'adresse IP est celle dont dispose le logiciel par défaut.

Use the following IP : on définit l'adresse IP manuellement que l'on souhaite utiliser.

Retrieveexternal IP addressfrom: l'adresse IP est récupérée via le site official du logiciel.

L'option **Don't use external IP for local connections** dit que l'on n'utilisera pas d'IP externe pour des connexions sur un réseau local.

4.1.2General settings / Security settings

Cette rubrique permet de définir la sécurité en cas d'attaque de type **bounceattack**ou de transfert de serveur FTP à serveur FTP (**FXP transfers**).





Dans les deux cas, ceci est bloqué par défaut : Block incoming server-to-server transferset Block outgoing server-to-server transfers

Strict IP filterpermet d'activer la vérification de l'IP *attaquante*. Cocher l'option permet d'avoir une sécurité supplémentaire.



4.1.3General settings / Admin interface settings

Cette rubrique permet de définir les options liées à l'interface d'administration.

FileZilla Server Options	×		
	Admin Interface settings FileZilla Server		
IP bindings	Important		
IP Filter <u>Passive mode settir</u> <u>Security settings</u>	Due to security considerations, the admin interface settings can only be changed from local connections. If you aren't connected locally (using 127.0.0.1 as server IP), all changes on this page will be ignored by the server.		
	Port on which the admin interface should listen: 14147		
- Logging GSS Settings	Bind the admin interface to the following IP Addresses which are allowed to IP addresses: IP addresses which are allowed to connect to the admin interface:		
Speed Limits			
Autoban	Use * to bind to all addresses. 127.0.0.1 is the default binding, it always exists and cannot be removed. Use * to allow all. Localhost is always allowed to connect. You can enter additional addresses or address ranges using CIDR notation. Use * to allow all.		
ОК	Change admin password: New Password: Retype new Password:		
Cancel	Minimum password length is 6 characters. Leave empty to remove password. A password is required for remote administration to work.		

Figure 20 : admin interface settings

On peut définir le port d'administration (**14147** par défaut). On peut utiliser un port compris entre 0 et 65535 (hormis le 20 et 21 utilisé par le serveur FTP).

L'adresse IP sur laquelle écoute l'interface d'administration (à gauche ci-dessous) ainsi que les IP autorisées (à droite ci-dessous) à se connecter à la dite interface.

Bind the admin interface to the following IP addresses:	IP Addresses which are allowed to connect to the admin interface:
A	*
Ψ	-

Change adminpasswordpermet de définir ou de changer le mot de passe qui est utilisé lors de la connexion à l'interface d'administration. Le mot de passe doit faire **au minimum 6 caractères**, si on n'indique pas de mot de passe cela supprime celui qui aurait pu être défini.

Change admin password:			
New Password:	Retype new Password:		
Minimum password length is 6 characters. Leave empty to remove password. A password is required for remote administration to work.			

Pour définir un mot de passe on coche l'option **Change adminpassword**puis **on tape une première fois (New Password)** le mot de passe puis **une deuxième fois** (**Retype new Password**) :

Change admin password:			
New Password:	•••••	Retype new Password:	•••••
Minimum password length is 6 characters. Leave empty to remove password. A password is required for remote administration to work.			

Si le mot de passe est trop court, on obtient le message d'erreur .

Pour valider le mot de passe que l'on vient de définir, on clique sur le bouton **OK** (cidessous).

			Use * to allow all.	
	📝 Change admin pas	sword:		
ОК	New Password:	•••••	Retype new Password:	••••••
Cancel	Minimum password ler A password is require	ngth is 6 char d for remote	acters. Leave empty to remove administration to work.	ve password.

4.1.4 General settings / Logging

Cette rubrique permet d'activer l'option de **LOG** pour avoir un fichier journal des différentes actions qui pourrait avoir lieu sur le serveur FTP. Par défaut, l'option n'est pas activée.

[CHAPITRE 2]

FleZilla Server Options		×
Welcome mess: IP bindings IP Fiter Passive mode settin Socurity settings Admin Interface set GSS Settings Speed Limits Fletransfer compres SL/TLS settings Autoban OK Cancel	Logging Enable logging to fle Limit log file size to 100 KB Logfile Log gll to 'FieZila Server.log' Use a different logfile each day (example: fz Delete dd logfiles after 30 day Al log files will be saved in the "Logs" subfolder i	FileZilla Server



Pour se faire, on coche l'option :

Enable logging to file

Une fois l'option activée :

▼ Enable logging to file
Limit log file size to 100 KB
Logfile
Log all to 'FileZilla Server.log'
💿 Use a different logfile each day (example: fzs-2003-02-10.log)
Delete old logfiles after 14 days
All log files will be saved in the "Logs" subfolder in the FileZilla Server folder.

Limit log file size to ... KB permet de définir la taille maximum du fichier journal (log).

Log all to 'FileZilla Server.log' enregistrera dans un seul et unique fichier FileZilla Server.log.

Use a differentlogfileeachdaypermet de créer un fichier journal par jour sous la forme fzs-année-mois-jour.log

Deleteoldlogfilesafter ... dayspermet de supprimer automatiquement les anciens fichiers journaux après X jours.

Exemple : on enregistre **un fichier / jour** et on supprime les anciens fichiers **après 30 jours**.

Use a different logfile each day (example: fzs-2003-02-10.log)			
Delete old logfiles after	30	days	

Tous les fichiers journaux sont enregistrés dans un sous répertoire Logs du répertoire d'installation de FileZilla Server à savoir C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\Logs (Windows 7 en 64 bits).

Logs	
FileZilla server.exe	617 Ko
FileZilla Server.xml	4,18 Ko
Z FileZilla Server Interface.exe	0,99 Mo
🚳 FzGSS.dll	81 Ko
📦 legal.htm	1,17 Ko
🚳 libeay32.dll	1,05 Mo
📄 license.txt	17,9 Ko
\min readme.htm	37,7 Ko
🚳 ssleay32.dll	270 Ko
😿 Uninstall.exe	45,8 Ko

Figure 22 :repertoire logs

4.1.5 General settings / GSS Settings

Cette rubrique permet de définir les options pour utiliser un serveur d'authentification **KERBEROS**

FileZilla Server Options		×
FileZilla Server Options Welcome mess: Pbindings File Fassive mode settin Securty settings Admin Interface sett GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings	GSS Settings Enable Kerberos GSS support Prompt for password if necessary It's recommended to use Kerberos for Windows 2.2 be If used with Kerberos for Windows 2.1, it is very likely if a user authenticates.	Eta 2 or later. y that FileZilla Server wil crash
 Autoban TII OK Cancel 		

Figure 23 : l'interface GCC Settings

Pour activer le support Kerberos, il suffit de cocher l'option **EnableKerberos GSS** support.

Si on coche la case **Prompt for password if necessary**, le mot de passe sera demandé si nécessaire.

4.1.6 General settings / Speed Limits

Cette rubrique permet de définir les vitesses de téléchargement pour l'envoi ou la réception de fichier.

FileZilla Server Options		×
Welcome messi 🔺	Speed Limits	FileZilla Server
IP Filter	Download Speed Limit	
Passive mode settin	No Limit	kB/s
Security settings	Use Speed Limit Rules:	
Miscellaneous Admin Interface sett Logging GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings Adabase		Add Remove Up Down
	No Limit © Constant Speed Limit of Use Speed Limit Rules:	kB/s
OK Cancel		Add Remove Up Down

Figure 24 : l' interface speed limits

Par défaut, aucune limite de téléchargement n'est définie (No Limit).

Voyons les différentes options de limitation de débit en envoi et en réception.

Download Speed Limit :

No Limit :pas de limitation.

Constant Speed Limit of ... kB/s : on définit une vitesse qui sera constante.

Use Speed LimitRules : des règles sont appliquées selon une date, un créneau horaire, un jour de la semaine, une vitesse de téléchargement.

Si l'on souhaite définir des règles pour la réception de fichier (**Download Speed Limit**), on choisit l'option **Use Speed LimitRules**puis on clique sur le bouton **Add**.

Dans le cas présent, on souhaite mettre en place une règle par rapport à un créneau horaire de 21h à 5h soit (**From 21:00:00 To 05:00:00**), pour tous les jours de la semaine, on définit une valeur de 8 kB/s et on clique sur le bouton **OK** pour confirmer.

	×
Criteria	
Date:	18/06/2013
Erom:	21:00:00 🚔 📝 T <u>o</u> : 05:00:00 🚔
Monday	/ ▼ <u>T</u> uesday <u>V</u> ednesday <u></u> T <u>h</u> ursday
📝 F <u>r</u> iday	✓ Sunday
Speed: 8	kB/s
	OK Cancel

Une fois la règle validée, elle apparait comme ceci :



Pour la modifier, il suffit de cliquer dessus. Si l'on a plusieurs règles on peut définir un ordre d'application avec les boutons **Up** et **Down**. On peut mettre en place le même type de règle pour **Upload Speed Limit**.

4.1.7General settings / Filetransfer compression

Cette rubrique permet d'activer la compression des fichiers à la voler.

FileZilla Server Options	
Welcome messi	Filetransfer compression FileZilla Server
IP Filter Passive mode settin Security settings Miscellaneous Admin Interface sett Logging GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings	Using the MODE Z ftp protocol extension it is possible to use compressed file transfers. Enable MODE Z support Minimum allowed compression level (1- 8): Maximum allowed compression level (8-9): To conserve CPU power, MODE Z should not be used inside local networks. Exclude private IP address ranges Don't use MODE Z for the following IP addresses:
	You can also enter IPs with wildcards, IP address ranges or use the IP/subnet syntax. You can also enter regular expressions (enclosed in slashes) to filter hostnames.
Cancel	For details about the compression method, please read http://filezilla-project.org/specs/draft-preston-ftpext-deflate-03.txt

Figure 25 : l'interface filetransfer compression

Pour ce faire, on coche l'option **Enable MODE Z support** et on définit le niveau de compression.

Minimum allowed compression level : Niveau de compression minimale autorisé, entre 1 et 8.

Maximum allowed compression level : Niveau de compression maximale autorisé, entre 8 et 9.

L'option **Excludeprivate IP address ranges** exclut les plages d'adresses IP privées (réseau local).

L'option **Don't use MODE Z for the following IP addresses**permet de définir la ou les IP pour lesquelles on n'utilisera pas la compression de fichier.

4.1.8 General settings / SSL/TLS settings

Cette rubrique permet d'utiliser les fonctions de chiffrement de communication.

FileZilla Server Options		×
Welcome messi	SSL/TLS settings	FileZilla Server
IP Filter	Enable FTP over SSL/TLS support (FTPS)	
Passive mode settin Security settings	Private key file:	<u>B</u> rowse
Miscellaneous Admin Interface sett	<u>C</u> ertificate file:	Browse
… Logging … GSS Settings … Speed Limits	Key password:	Password will be stored in plaintext.
Filetransfer compres <mark>SSL/TLS settings</mark> Autoban	Allow explicit FTP over TLS	
▼	Force PROT P to encrypt file transfers in SSL/TLS mod	e
ок	Listen for implicit SSL/TLS connections on the following por 990 Note: Explicit FTP over TLS shares the normal FTP port!	rts (default: 990):
Cancel	Ger	nerate new certificate

Figure 26 : l'interface SSL/TLS settings

Pour ce faire, on active l'option **Enable FTP over SSL/TLS support** (FTPS) qui va sécuriser le FTP et devenir un FTP Sécurisé.

Les champs **Private key file** et **Certificate file** font référence au fichier contenant la **clef privée** ainsi que le fichier de **certificat**. La première chose à faire étant de générer un nouveau certificat (**Generate new certificate**).

Enable FTP over	er SSL/TLS support (FTPS)	
<u>P</u> rivate key file:		Browse
Certificate file:		Browse
Key password:		Password will be stored in plaintext.
Allow explicit F	TP over TLS	
Disallow pla	ain unencrypted FTP	
Force PROT P	to encrypt file transfers in SSL/TLS mode	
Listen for implicit S	SL/TLS connections on the following ports (defau	lt: 990):
990		
Note: Explicit FTP	over TLS shares the normal FTP port!	
	Generate new	v certificate

Pour cela, on clique sur le bouton <u>Generate new certificate...</u> et on renseigne les différents champs ainsi que la taille de la clé (**Key size, par défaut 1024**), si on souhaite avoir une sécuritéaccrue, on peut choisir **une taille de clé de 2048 bit**.

	×			
This dialog will self-signed cer SSL/TLS conne Please fil out the require confuse clients.	help you to create a new private key and a tificate, needed by FileZilla Server to accept ctions. ed information. Wrong or missing information may			
<u>K</u> ey size: (@) 1024 bit	💿 2048 bit 🛛 💿 4096 bit			
2-Digit country code:	FR			
Eull state or province:	Région ou département			
Locality (City):	vile			
<u>Organization</u> :	Organisation			
Organization unit:	Service			
Contact E-Mail:	adresse e-mai			
<u>Common name</u> (Server address):	nom du serveur			
Save key and certificate to this file:	Browse			
Senerating the certificate may take some time depending on the key size.				
Generate	e certificate Cancel			

Figure 27 : l'interface generatecertificate

Une fois les informations rentrées, on clique sur le bouton **Browse**pour choisir l'emplacement où seront enregistrés la clé et le certificat et pour finir on clique sur le bouton **Generatecertificate**pour générer le nouveau certificat.

Une fois le certificat généré, les champs **Private key file** et **Certificate file** sont renseignés automatiquement. Puis on rentre un mot de passe clé (**Key password**).

L'option **Allow explicit FTP over TLS** autorise la connexion FTP sur TLS. C'est-àdire que la connexion sera sécurisée.

L'option **Disallow plain unencrypted FTP** interdit la connexion sans TLS. C'est-àdire qu'une connexion en clair ne sera pas autorisée.

L'option **Force PROT P to encrypt file transfers in SSL/TLS mode** va crypter les données qui seront transférées en mode FTP sécurisé.

Le port par défaut pour le **FTPS** est le **990**. Il peut être défini sur un autre port. Si l'on utilise le **FTPS**, le port de données est le **989**.

4.1.9 General settings / Autoban

Cette rubrique permet d'activer l'option pour bannir les 'utilisateurs illégitimes'.

FileZilla Server Options	×
 Welcome messi IP bindings IP Filter Passive mode settir Security settings Miscellaneous Admin Interface sett Logging GSS Settings Speed Limits Filetransfer compres SSL/TLS settings Autoban MK Cancel 	Autoban FileZilla Server By default, FileZilla Server thro ttles incoming connects after some failed login attempts. This makes attempts to break into the server impractical. However, a legitimate user would still be able to logon at any time. If you're feeling paranoid, you can enable an automatic ban upon multiple failed login attempts. Be advised that automatic banning can be abused for denial of service attacks, so use with care. Enable automatic bans Ban IP address after 10 failed attempts within one hour (min. 10). Ban for 1 hours (1-999).

Figure 28 : l'interface Autoban

Pour ce faire on coche l'option **Enableautomatic bans** qui aura pour effet de bannir un utilisateur qui essaierait de se connecter au serveur FTP avec un login/pass incorrect de manière répétée.

Par défaut, si l'utilisateur essaye de s'authentifier 10 fois en 1 heure alors l'utilisateur sera banni pour 1 heure.

5. La première connexion FTP

Du côté du serveur FTP via l'interface d'administration :

FileZilla Server (127.0.0.1)	_ D X
File Server Edit ?	
🦩 🖹 🐘 🕰 📽 💡 📶 🕰 👻	
FileZilla Server version 0.9.41 beta	
Copyright 2001-2012 by Tim Kosse (tim kosse @filezilla-project.org)	
Connecting to server	
Connected, waiting for authentication	
Logged on	
000014)10/05/2014 18:36:44 - mino (127.0.0.1)> QUIT	
(000014)10/05/2014 18:36:44 - mino (127.0.0.1)> 221 Goodbye	
(000014)10/05/2014 18:36:44 - mino (127.0.0.1)> disconnected.	
(U00015)10/U5/2014 18:37:45 - (not logged in) (127.0.0.1)> Connected, sending welcome message	-
(U00015)10/U5/2014 18:37/45 - (not logged in) (12/.0.0.1)> 220-Hie/Jila Server version 0.3,41 beta	=
(UUUU15)1(U/U5/2U1418:3/45 - (not logged in) (12/10.1)> 22U-written by 1 im Kosse (Emir Kosse (Eginx.de)	
(UUUU15)1(U/U5/2014 18:37/45 - (not logged in) (127.0.0.1)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/hilezilla/	
(VUUU15)1/V/05/2014 18:37:45 - (hot logged in) (127:0:0.1) > USER mino	
(UUUU 15) (U/U5/2U 14 16:37:45 - (not logged in) (127:00.1) > 31 Fassword required for mino	
(VUUU I3) IV/V3/2014 16:37:49 - (hot logged in) (127.00.1) FASS	
(000015)10/05/2014 16:37:45 - mino (127.0.0.1)2 200 Logged on	
(VDU013)10/VD2/2014 16.3/39 - Imited (127.0.0.1)2 FEAT	
(UDU13)10/U3/2014 10.37.43 1millio (127.00.1) 211 ***autues.	
(00013)1/07/02014-10.37.40-11110 (127.00.1)2 MD 1M (000015)10/06/2014-10.37.45 mino (127.0.1) N DECT CTDEAM	
(00013)/07/07/2014 10.37.40 - mino (127.0.0.1) / 1031 3112-00	
(00013)10/07/2014 10:37:45 - 1000 (127:0.0.1) - 011- MIST https://doi.org/10.1011/1011-011-011-011-011-011-011-011-01	
(constrained) as the second	-

Figure 29 : l'interface d'administration du serveur FTP

On voit que l'utilisateur **mino**sait connecté au serveur FTP et qu'il est actuellement dans **la racine** *I* soit **le répertoire HOME**.

Dans le bas de la fenêtre du serveur FTP, on peut voir l'activité de ce dernier (utilisateur connecté, IP, transfert en cours, progression, vitesse) :

ID 🛆	Account	IP	Transfer	Progress	Speed	
- ©- 000015	mino	127.0.0.1				

Si on fait un clic droit sur la connexion en cours, on peut déconnecter l'utilisateur (**Kick user**) ou le bannir (**Ban user's IP address**) :

ID	۵	Account	nt -		IP	Transfer	Progress	Speed
÷	000005	mino		127.	0.0.1			
			Kick user					
			Ban user's IP addre	55				

Message de confirmation, si l'on souhaite déconnecter (**Kick user**) l'utilisateur (cicontre).

[CHAPITRE 2]

FileZilla ser	ver
?	Do you really want to kick the selected user?
	Oui Non

Message de confirmation si l'on souhaite déconnecter et bannir l'utilisateur (**Ban** user's IP address) (ci-contre).

FileZilla serve	er		X
(?)	Do you really want to kick the	e selected user and ban h	nis IP address?
		Oui	Non

6. CONFIGURATION D'UN SERVEUR FTP

La majorité des progiciels de serveur FTP permettent de configurer un certain nombre de paramètres, par exemple :

* Nombre de connexions simultanées permises (également désignées sous le nom de « régulation »). Habituellement, les serveurs FTP sont configurés pour utiliser un nombre de connexions inférieur à celles d'un serveur Web puisqu'une session FTP moyenne est plus longue et permet de transférer beaucoup plus de données. Cette valeur peut être réduite si les demandes du client FTP imposent une charge excessive au serveur.

* Le port TCP que surveille le serveur FTP pour les demandes de connexion de client. Par défaut, il s'agit du port 21; toutefois, l'utilisation d'un port différent permet d'obtenir une meilleure protection du serveur. Les clients qui se connectent au serveur doivent connaître le port à utiliser, sinon il pourrait être difficile d'établir une connexion. L'adresse URL peut être modifiée et inclure le numéro de port utilisé par FTP. Par exemple : ftp://ftp.mycompany.com:22 Il n'est pas nécessaire d'inclure le numéro de port dans l'adresse URL lorsque l'on utilise le port implicite.

* On peut configurer trois messages différents dans un serveur FTP :

- message de bienvenue - s'affiche lors de la première connexion de l'utilisatrice.

- message de sortie - s'affiche lors de la déconnexion de l'utilisatrice.

- message de connexion maximale - s'affiche lorsque le nombre de connexions maximales simultanées du paramètre a été atteint.

Les répertoires FTP peuvent être configurés de manière à prendre en charge un accès en mode lecture et (ou) écriture. L'autorisation d'écriture permet aux utilisatrices de produire la liste des fichiers puis de les copier du serveur vers le client. Les autorisations d'écriture permettent aux utilisatrices de télécharger des fichiers vers le serveur.

Il est recommandé de prévoir un répertoire spécialisé pour les fichiers téléchargés afin de s'assurer que les utilisatrices n'écrasent pas, par inadvertance, des fichiers portant le même nom.

Les serveurs FTP peuvent prendre en charge les connexions. Le niveau de détail peut être configuré aux fins de sécurité et de vérification.

7. SÉCURITÉ DES SERVEURS FTP

Les serveurs FTP offrent normalement deux types d'accès : authentifié et anonyme.

Accès authentifié avec nom d'utilisatrice et mot de passe

Le serveur FTP authentifie l'utilisatrice en s'assurant que celui-ci fournit un nom et un mot de passe valables avant de permettre l'accès à ses ressources.

Comme c'est le cas pour les serveurs de fichiers, le nom d'utilisatrice et les groupes auxquels elle appartient peuvent déterminer les ressources qui lui sont accessibles ainsi que le niveau d'accès associé à chaque ressource.

Les autorisations d'accès aux ressources peuvent être configurées dans un répertoire ou au niveau du fichier.

8. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons expliqué les étapes a suivre pour installer FilleZilla server et pour configurer le serveur et les différents paramètres du serveur.

Chapitre 3 Implémentation de client ftp

Ce chapitre est élaboré a partir de document JAVA [5]

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre application, qu'est un client FTP sous Windows compatible avec FileZilla Server.

2. Environnement de développement

Au cours du processus de développement, on a utilisé les moyens matériels et logiciels suivants :

2.1 Moyen matériel

Deux PC (machine server et machine client) dont les caractéristiques sont :

.Processeur « core i5 » .6G de RAM .écran 15 .carte graphique RADEON .Windows 7

2.2 Moyen logiciel

L'application a été développée sous l'environnement JAVA avec l'outil (JDK 7). Java est un langage de programmation, un langage dit compiler : c'est-à-dire que le code généré n'est pas directement compréhensible et utilisable par votre ordinateur. Nous devrons donc passer par une étape de compilation (étape obscure où le code source est entièrement transformé). En fait, on peut distinguer trois grandes phases dans la vie d'un code Java :

- La phase d'écriture du code source, en langage Java ;
- La phase de compilation du code ;
- La phase d'exécution.

On a utilisé aussi **NetBeans** qui est un environnement de développement intégré (EDI), placé en *open source* par Sun en juin 2000 sous licence CDDL et GPLv2 (Common Development and Distribution License). En plus de Java, NetBeans permet également de supporter différents autres langages, II comprend toutes les caractéristiques d'un IDE moderne (éditeur en couleur, projets multi-langage, refactoring, éditeur graphique d'interfaces et de pages Web).

Conçu en Java, NetBeans est disponible sous Windows, Linux, Mac OS X ou sous une version indépendante des systèmes d'exploitation (requérant une machine virtuelle Java). Un environnement Java Development Kit JDK est requis pour les développements en Java.

NetBeans constitue par ailleurs une plate forme qui permet le développement d'applications spécifiques (bibliothèque Swing (Java)). L'IDE NetBeans s'appuie sur cette plate forme.

L'IDE Netbeans s'enrichit à l'aide de greffons.

3. Programmation du protocole FTP en JAVA

3.1 Socket et server Socket

3.1.1 Socket

Nous avons utilisé les Sockets dans l'application.

Pour utiliser les Sockets, on fait l'importation de package « net ».

(import java.net.* ;)

Pour établir une connexion au server, il faut créer une instance de classe (objet) de type socket , le constructeur de cette classe contient deux paramètres : l'adresse IP de server et le port (port 21 par défaut en FTP).

Socket client =new Socket(server,port);

3.1.2 Server Socket

Utilisé par le serveur, et nous avons besoin de server socket pour accepter la communication qui est établie par le server.

ServerSocketser=new ServerSocket(port);

Socket client=ser.accept();

3.2 Les flux d'entrée/sortie

Pour envoyer les commandes, et récupérer les réponses du server il faut utiliser les flux d'entrée/sortie.

3.2.1 Les flux d'entrée

Utilisé pour récupérer les réponses de server

InputStream in = clientSocket.getInputStream();

3.2.2 Les flux de sortie

OutputStream out = clientSocket.getOutputStream();

3.3 Fonctionnement du client

L'application est un client FTP qui travaille avec FileZilla server, et qui fonctionne comme suit :

-Le client peut télécharger ou envoyer un fichier directement.

- Le client peut accéder et gérer son disque local : supprimer ou renommer un fichier, créer ou ouvrir un dossier.

-Le client peut téléchareger ou upload des fichier.

-Après l'établissement de la connexion l'utilisateur peut faire les opération suivantes :

*Suppression : Si l'élément à supprimer est un fichier

publicbooleandeleteFile(String fileName)throws IOException

{

int response = executeCommand("dele " + fileName);

return isPositiveCompleteResponse(response);

}

Si l'élément est un dossier

publicbooleanremoveDirectory(String directory)throws IOException

{

int response = executeCommand("rmd " + directory);

return isPositiveCompleteResponse(response);

}

*Création d'un dossier

publicbooleanmakeDirectory(String directory)throws IOException

{

int response = executeCommand("mkd " + directory);

return isPositiveCompleteResponse(response);

}

*Changement du répertoire de travail

publicbooleanchangeDirectory(String directory)throws IOException

{

int response = executeCommand("cwd " + directory);

return isPositiveCompleteResponse(response);

}

*Changement du répertoire pére

publicbooleanparentDirectory()throws IOException

{

intresponse = executeCommand("cdup");

return isPositiveCompleteResponse(response);

}

4 Présentation du client FTP

Lors d'ouverture de notre client, la fenêtre suivante s'ouvre

FTP-Connexion Fichier ?			- 0 ×
C	Connexion de client FTP		
Serveur:	Identifiant: Mot de passe:	Port: Connexion	Anonyme
		Serveur	- 1
● ● E:\ ● F:\ ● G:\			
	0	2	
Message			
		3	
		-	
		3	

Figure 30 : interface client

Cette interface (Figure1) contient trois parties qui sont :

4.1. Barre de menu :

Un menu Fichier : i I nous permet de quitter l'application.

4. 2. Barre de connexion

Est un outil pour se connecter au serveur FileZilla server. Elle contient trois champs :

- * Server : pour entrer l'adresse du serveur
- * Identifient : pour entrer le nom d'utilisateur pour le serveur
- * Mot de passe : pour entrer le mot de passe de l'utilisateur si il existe

4.3. Les panneaux

Dans se client FTP, on distingue trois panneaux :

Le panneau 1 : ce panneaux représente les répertoires et les fichiers de disque dur local (machine client).

Le panneau 2 : ce panneaux représente les répertoires et les fichiers distants (FileZilla server).

Le panneau 3 : ce panneaux représente les messages de confirmation ou d'erreur.

4.4 Le bouton connexion

Pour connecter à serveur FileZilla

FTP-Connexion					
Fichier ?					
Con	nexion de clie	ent FTP			
Serveur: 127.0.0.1	Identifiant: mino	Mot de passe: •••••	Port: 21	Connexion	Anonyme
 C:\ D:\ F:\ G:\ H:\ 		Server Connexion ok Connexion ok OK	eur		

Figure 31 : connexion au serveur

Si les informations sont incorrectes un message d'information a été affiché

Fichier ? Connexion de client FTP]
Serveur: 127.0.0.1 Identifiant: mino Mot de passe: •••• Port: 21 Connexion Anony	ne
C:\ D:\ E:\ Connexion ok Connexion ok	

Figure 32 : message d'information

4.5 Le button déconnexion

Pour déconnecter du serveur.

الله FTP-Connexion		- - X
Fichier ?		
Connexion de clie	nt FTP	
Serveur: 127.0.0.1 Identifiant: mino	Mot de passe: ••••• Port: 21 Déconnexion	Anonyme
enelonge\ - 0 aolom tajribiya (Trimmed).mp3 - 0 03. Salim & Abla . Ana Chaou.imp3 - 01. Malahi TEBSSA.mp3 - 01. Johtek.mp3 - 01. Johtek.mp3 - 01 Piste 1.mp3 - 01 Piste 1.mp3 - 02 Piste 2.mp3 - 02. Johti Mabra.mp3 - 02.mp3 - 02.m	Serveur 01. Djitek.mp3 01. D	



5. Les opérations de notre client

5.1 Création de dossier

Pour créer un dossier, on fait un clique droit sur le homdir. Il apparait un menu contextuel, il suffit de cliquer sur le sous menu Créer un dossier.

FTP-Connexion Fichier ?		X			
Connexion de client FTP					
Serveur: 127.0.0.1 Identifiant: mino	Mot de passe: ••••• Port: 21 Déconnexion	ne			
 Belonge \ O aolom tajribiya (Trimmed).mp3 O03. Salim & Abla . Ana Chaoui.mp3 O1 - Malahi TEBSSA.mp3 O1 . 3achkek Khiana.mp3 O1 . Djitsk.mp3 O1 Piste 1.mp3 O2 Piste 2.mp3 O2. Ana tmenit bik el mariage.mp3 O2. Cheb Kader - Omri 1m80.mp3 Message 	 Serveur 01. Djtk.mp3 20140318_130137.jpg Geme semestre Attractor Gal supprimer Ch senommer Répertoire Ch Renommer Ré	<			

Figure 34 : créer un dossier

Une sous fenêtre affichera dans laquelle on peut saisir le nom de dossier qui nous allons le créer.

🍰 Nouveau ré	pertoire	×
Nom:	ОК	

Figure 35 : entrer le nom de dossier

Les autres sous menu sont :

* Supprimer : pour supprimer un fichier ou un répertoire.

* Renommer : pour renommer un fichier ou un répertoire.

5.2 Téléchargement/Upload

5.2.1 Téléchargement

Pour télécharger un fichier il suffit de cliquer droit a ce dernier dans le home dir. Un menu contextuel s'affiche, alors on clique sur sous menu télécharger, une boite de dialogue apparait :

🛃 Enregistrer			
Enregistrer dans :	E Bureau 🗸	۵ 📂 🖽	
Arr	😝 Bibliothèques	🖅 FileZilla Client	
2	SOFT	🛜 FileZilla Server Inte	
Documents	🖳 Ordinateur	🔊 Mozilla Firefox	
récents	📬 Réseau	🔀 Need for Speed™ I	
	🔒 6eme semestre	🔊 NetBeans IDE 7.4	
	\mu calcul	PowerISO	
Bureau	GHGH	🔊 Skype	
	\mu KL	📩 SMADΔV	
	JIKHJ	🚮 The KMPlayer FR	
	NAYERO	🔬 VLC media player	
Mes documents	Nouveau dossier	🗾 VMware Player	
	Nouveau dossier (5)	🗐 ~\$1.docx	
	🌗 photo ftp	👜 ~\$ut les chapitre.c	
	🛃 Adobe Reader 9	🔁 1.docx	
Ordinateur	🛃 Euro Truck Simulator 2	📔 20140318_130137.j	
	•	•	
	Nom du fichier : SDSSD	Enregistrer	
Réseau	Type de fichier : Tous les fichiers	✓ Annuler	

Figure 36 : boite de dialogue

5.2.2 Upload

Pour envoyer un fichier vers le serveur depuis notre disque local, on clique droit sur le fichier et on valide le sous menu Chareger un fichier.

🛃 FTP-Connexion Fichier ? **Connexion de client FTP** mino 127.0.0.1 ••••• 21 📃 And Serveur melonge\ • 0 aolom tajribiya (Trimmed).mp3 Ξ 003. Salim & Abla . Ana Chaoui.mp3 01 - Malahi TEBSSA.mp3 • 01. 3achkek Khiana.mp3 01. Djitek.mp3 01 Piste 1 .mp² charger fichier 02 Piste 2.m; 02-Ana tmen charger dossier 02. Jorhi Mabrampa 02.Cheb Kader - Omri 1m80.mp3 Message .

Figure 37 : envoyer le fichier

6. Conclusion

On a développé un client FTP compatible avec FileZillaserver ,qui fait la plupart des opérations connues du protocol FTP, et parmi ces opération on distingue :La suppression, renommée , télécharegement, l'upload....

Conclusion générale

Le but du projet est de réaliser un client FTP. Pour ce faire nous avons étudié le standard du protocole FTP et ses différents paramètres. Il est également question de comprendre les paramètres de configuration du serveur File Zilla utilisé.

Le client que nous avons réaliséassure les fonctionnalités de base de téléchargement dans les deux sens entre le serveur et le logiciel client de fichiers ou de répertoire. Il opère dans les deux modes étudiés : mode actif et mode passif.

Le client est développé en JAVA-NETBEANS IDE 7.4. Mais il est difficile de prétendre atteindre la perfection du client FILEZILLA et le détrôner. Nous proposons comme perspective à notre travail d'ajouter les fonctionnalités manquante dans un objectif purement pédagogique.

Bibliographie

Les référence :

- [1]: <u>http://Forum.Eléments théoriques.fr</u>
- [2] :http://Comment ca marche .net
- [3] :<u>http://www.wistEE.net</u>
- [4] :<u>http://www.filezilla server.net</u>
- [5] : à paretire de l'application
- [6]: <u>http://www.wikipedia.com</u>